

The PreSonus logo, featuring a stylized 'P' icon followed by the brand name 'PreSonus' in a white sans-serif font, set against a black rectangular background.

PreSonus

Studio One® Pro

Guía de activación offline

V7.0

Guía de activación offline

Una vez instalado, Studio One Pro necesita ser activado.

Si su equipo Studio One está conectado a Internet, le recomendamos encarecidamente que utilice el proceso de “Activación en línea” para ponerse en marcha rápidamente mediante el proceso de activación integrado en Studio One Pro. Esta guía le guiará a través del proceso de activación de su licencia de Studio One Pro si el equipo en el que está instalado no tiene acceso a Internet.

Por favor, tenga en cuenta que: Debe seguir el proceso de “Activación en línea” si ha adquirido una licencia de suscripción de PreSonus Studio One Pro+.


NOTAS:

- Debe tener acceso a un ordenador (no un smartphone ni iDevice) que tenga conexión a Internet para completar la Activación Offline explicada en esta guía.
- Antes de comenzar, debe tener Studio One Pro instalado en el ordenador offline. Le recomendamos que descargue el instalador de Studio One Pro desde su cuenta de usuario de MyPreSonus para garantizar que reciba las actualizaciones más recientes. Deberá tener un ordenador que esté conectado a la web para descargar las actualizaciones más recientes desde su cuenta MyPreSonus. Una vez haya descargado el instalador, puede transferirlo al ordenador offline usando un pen-drive o una unidad de disco duro externa.


Instrucciones de activación offline:

En el ordenador Offline:

1. Primero, asegúrese de instalar el software Studio One Pro en su ordenador offline. Deberá descargar el instalador desde un ordenador que esté conectado a Internet. Inicie sesión en su cuenta My.PreSonus.com y registre su número de licencia para acceder a sus instaladores de Studio One Pro. Descargue el instalador correcto para el sistema operativo de su ordenador y luego llevar el instalador .exe (Windows) o .dmg (Mac) por medio de un USB Flash/Thumb Drive a su ordenador offline e instalar el software.
2. Una vez que el software haya sido instalado en el disco duro del sistema, ejecute Studio One Pro.
3. Seleccione la opción “**Studio One Pro**” del menú y en el menú desplegable seleccione la opción “**Activación de Studio One Pro**”. Esto abrirá el menú “Activación de Studio One Pro”.



4. A continuación, haga clic en “Activar Offline”:



Ahora debería ver el menú “**Activación Offline**” con el código de activación de su ordenador en una lista.

5. Copie el Código de activación en la ventana que aparece debajo del ítem numero 3 (o escríbalo en una hoja de papel) como se indica en el círculo de la ilustración de arriba. Este es el código que deberá introducir en su cuenta de usuario de MyPreSonus para recuperar la licencia offline para su ordenador.


Este Código de Activación será un código alfanumérico de 16 dígitos que sigue este formato:

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX


¡El código de arriba es sencillamente un ejemplo de dónde buscar para encontrar este código y no debería usarlo en su proceso de activación!

En el ordenador Online:


6. Inicie sesión en su Cuenta de usuario de PreSonus en: My.PreSonus.com
7. Haga clic en “**Mis productos**” en la barra de menú principal, y luego haga clic en “**Software**”.
8. Debajo de la sección “**STUDIO ONE PRO PRODUCTS**”, haga clic en el enlace de producto de Studio One Pro que ha registrado. Si todavía no ha registrado Studio One Pro en su cuenta, por favor, hágalo ahora.
9. Haga clic en el enlace “**Activación Offline**”.



- En la siguiente pantalla, haga clic en “**Activar Software**.” En el menú de Activación Offline, introduzca el código de activación que Studio One Pro generó en su ordenador sin conexión en el campo designado. Studio One Pro puede instalarse en un máximo de cinco ordenadores a la vez, para llevar un registro de sus activaciones, se recomienda dar a cada ordenador su propio nombre.



- Haga clic en “**Activar**”.
- Una vez activado, haga clic en el enlace “**Descargar licencia**” que se encuentra en esa misma área del listado de Software.



- Se iniciará una descarga que guardará el archivo de licencia en la ubicación de descarga predeterminada del equipo. Dependiendo del navegador de Internet que use, se le preguntará dónde quiere guardar el archivo en su ordenador. Navegue hasta donde se guardó el archivo en su ordenador y copia el archivo .license a un dispositivo USB Flash/Thumb Drive u otro dispositivo de medios portátil.

En el ordenador Offline:

Nota: Este proceso solo funcionará si el ordenador en el que se instale Studio One Pro está desconectado de Internet.

- Inserte el USB Flash/Thumb Drive del paso #13 en este ordenador Offline.
- Copie el archivo **.license** al escritorio de su ordenador.
- Ejecute Studio One Pro.
- Seleccione la opción **Studio One Pro>Activación de Studio One Pro**.
- Haga clic en “**Activar Offline**”.
- Arrastre el archivo **.license** desde el escritorio de su ordenador a la ventana Activación Offline. Se le comunicará cuando su software haya sido activado con éxito.

Enhorabuena, ¡su copia de Studio One Pro está ahora activada!

A menos que se indique lo contrario, las marcas comerciales, las marcas de servicio y los logotipos contenidos en este documento (las "Marcas") son propiedad o están controlados por PreSonus Audio Electronics, Inc. o se utilizan aquí bajo licencia. Asegúrese de consultar www.presonus.com para conocer las últimas listas de características, compatibilidad y requisitos del ordenador.

©2024 PreSonus Audio Electronics, Inc. Todos los derechos reservados.

AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp, WorxAudio, Revelator y el logotipo de Wave son marcas comerciales de PreSonus Audio Electronics, Inc. y/o sus filiales, algunas de las cuales están registradas en los EE.UU. y otros países.



ASIO es una marca comercial y software de Steinberg Media Technologies GmbH. VST es una marca comercial de Steinberg Media Technologies GmbH.

Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras inéditas confidenciales.

Copyright © 2024 Laboratorios Dolby. Reservados todos los derechos.

Mac, macOS, iOS y iPadOS son marcas registradas de Apple, Inc. en Estados Unidos y otros países. Windows es una marca registrada de Microsoft, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Otros nombres de productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías. Todas las especificaciones

están sujetas a cambios sin previo aviso. Bon temps y'all; ¡Vamos a hacer algo de música! Part# 70-62000270-A